

Covenant Personal Edition — インストールガイド

本書は Covenant Personal Edition の**アプリ本体のインストール手順**のみを扱います。ローカル AI 基盤 (Ollama) の導入や初回セットアップは **クイックスタートガイド** を、詳しい使い方は **ユーザーマニュアル** を参照してください。

0. 本書の位置付け

0.1 対象読者

- Covenant Personal Edition を初めてインストールするユーザー (Windows / macOS)

0.2 本書が扱う範囲

本書が扱うこと	扱わないこと (→ 参照先)
配布物のダウンロードと整合性確認	Ollama の導入・AI モデルの取得 → クイックスタートガイド
Windows / macOS へのアプリ本体インストール	アプリの操作・機密レベル設定 → ユーザーマニュアル
ライセンス登録 (初回起動)	—
アンインストール	—

0.3 表現規律

本書は claim 文書ではなく **手順開示** です。

- ✅ 採用: 「インストール後に実行できます」「動作を確認できます」
- ❌ 禁則: 「100% 動作保証」「絶対に成功します」

1. 必要要件

1.1 サポート OS

プラットフォーム	バージョン	アーキテクチャ
Windows	10 / 11 (64-bit)	x64
macOS	12 Monterey 以降	Apple Silicon (arm64)

Intel Mac には対応していません (Apple Silicon のみ)。

1.2 ハードウェア要件

項目	推奨値
メモリ (RAM)	16 GB 以上
ストレージ空き容量	30 GB 以上 (Ollama モデル含む、モデル自体は本書のインストール対象外)
ネットワーク	Ollama / クラウド LLM 利用時のみ必要

1.3 前提ソフトウェア

アプリ本体のインストールに前提ソフトウェアは不要です。Ollama (ローカル LLM 実行基盤) は初回起動後のセットアップで導入します (クイックスタートガイド §1)。

2. Windows インストール手順

2.1 Microsoft Store からインストール

1. Microsoft Store を開き、「Covenant Personal Edition」を検索
2. 製品ページの「入手」(またはインストール) をクリック
3. インストール完了後、スタートメニューから起動

アプリは Microsoft によって署名され、Microsoft Store から配信されます。ダウンロードしたファイルを手動で実行する必要はなく、SmartScreen の警告は表示されません。

2.2 更新について

更新は Microsoft Store 経由で配信されます。Microsoft Store の設定でアプリの自動更新を有効にしている場合、更新は自動的に適用されます。手動で確認する場合は、Microsoft Store の「ライブラリ」→「更新プログラムを取得する」から実行してください。

3. macOS インストール手順

3.1 配布物の取得

macOS 版は以下の形式で提供されます:

- `Covenant Personal_0.1.0_aarch64.dmg` (Apple Silicon 専用)

SHA-256 整合性検証 (任意): ターミナルで `shasum -a 256 Covenant\ Personal_0.1.0_aarch64.dmg` を実行し、配布告知文のハッシュ値と比較してください。

3.2 インストール

1. `.dmg` ファイルをダブルクリックでマウント
2. Finder ウィンドウ内の `Covenant Personal.app` を `Applications` フォルダへドラッグ
3. `/Applications` 配下の `Covenant Personal.app` を **右クリック** → 「開く」を選択
4. 「開発元を検証できません」の警告ダイアログが出た場合、もう一度「開く」を押す

初回のみ右クリック起動が必要です。2 回目以降は Launchpad / Spotlight からの通常起動で開けます。

⚠ **macOS 15 Sequoia / Tahoe 26 以降をお使いの場合:** 上記 3~4 の「右クリック → 開く」は通用せず、「**Covenant Personal は壊れているため開けません**」と表示されます (新しい macOS で未署名アプリの抜け道が塞がれたため)。その場合は手順 3~4 を飛ばして、次の § 3.3 の `xattr` コマンドで起動してください。

3.3 ⚠ インストール後に起動できない場合 (macOS Tahoe 26 以降の対処)

「**Covenant Personal は壊れているため開けません**」と表示される場合、これは未署名アプリに対する macOS のセキュリティ機構によるものです。配布物が破損しているわけではありません。

対処手順 1: ターミナルで quarantine 属性を除去

1. ターミナル (`Applications` → `ユーティリティ` → `ターミナル`) を起動
2. 以下のコマンドを実行:

```
bash xattr -cr "/Applications/Covenant Personal.app"
```

3. Launchpad または `/Applications` からダブルクリックで起動

対処手順 2: システム設定の「このまま開く」

上記で解決しない場合は、以下の手順をお試しください。

1. アプリを起動してエラーダイアログを閉じる
2. システム設定 → プライバシーとセキュリティ を開く
3. 画面下部の「Covenant Personal は開発元を確認できないためブロックされました」の右にある「このまま開く」をクリック
4. Touch ID またはパスワードで認証 → 「開く」

背景

macOS 15 Sequoia 以降、未署名 + quarantine 属性付きアプリは「壊れています」エラーで一律ブロックされる方針に変わりました（従来の「右クリック → 開く」抜け道が塞がれた）。現在の macOS 版は未署名のため、上記の手順が必要です。**署名と Notarization に対応した場合、本手順は不要になります。**

4. 初回起動とライセンス登録

1. Covenant Personal Edition を起動
2. 初回起動時、利用規約およびプライバシーポリシーへの同意画面が表示される
3. 内容を確認の上、「同意する」をクリック
4. 有効なご契約が確認されると、そのままメイン画面が表示されます

まだご契約がない場合は**ライセンス認証画面**が表示されます。ご購入の手順は **オンラインヘルプ § 1.1 「ライセンスとご購入について」** をご覧ください。

この時点でアプリは起動しますが、AI による評価はまだ動作しません。 ローカル AI 基盤 (Ollama) の導入が別途必要です。次は **クイックスタートガイド § 1** へ進んでください。

5. アンインストール

5.1 Windows

1. 設定 → アプリ → インストールされているアプリ
2. 「Covenant Personal」を検索 → 「アンインストール」
3. 確認ダイアログで「アンインストール」をクリック

ユーザーデータの削除: アンインストール時にアプリ本体は削除されますが、 %APPDATA%\Covenant\ 配下のユーザーデータ (audit.jsonl / 設定ファイル / ライセンスキー等) は残ります。完全削除する場合は手動で削除してください。

5.2 macOS

1. /Applications/Covenant Personal.app をゴミ箱へ移動
2. ユーザーデータの削除 (任意): ~/Library/Application Support/Covenant/ を手動削除

6. 現在の制約 (透明開示)

項目	状態
Windows のコード署名	Microsoft Store 経由の配信のため、Microsoft によって署名されます
更新の配信	Microsoft Store 経由で配信されます
API キーの保存	OS のキーチェーン (Windows: 資格情報マネージャー / macOS: キーチェーン) に保存され、平文ファイルには残りません (キーチェーンを利用できない環境ではファイルへ退避。詳細は オンラインヘルプ)
多言語対応	日本語版のみ (英語版は検討中)
Intel Mac 対応	未提供

7. うまくいかないときは

インストールが完了しない、起動しない等でお困りの場合は、以下へご連絡ください:

- **お問い合わせ:** cov-support@exapolicy.co.jp
- お使いの **OS とバージョン**、表示された **エラーメッセージ** を書き添えていただけると、解決が早まります。
- 内容により、確認・返信にお時間をいただく場合があります。

アプリの起動後に見つかった不具合は、アプリ内の「Bug Report」機能から報告いただく方法もあります (詳細は [ユーザーマニュアル](#) を参照)。

8. 次に読むもの

- **クイックスタートガイド** — Ollama の導入から、最初にアプリを使えるようにするまでの手順
- **ユーザーマニュアル** — 日々の操作方法、機密レベルの設定、応用的な使い方

アプリを起動すると、メニューから「📖 ヘルプ」でいつでも操作方法を確認できます。利用規約・プライバシーポリシーは、初回起動時の同意画面でご確認いただけます。